

使用していないプラグインは削除	WordPress		使用していないプラグインは極力削除する。
外観	WordPress		Cocoon, Cocoon Childは必ず使う こと
背景	WordPress	外観→カスタマイズ→背景画像	
サイトアイコン	WordPress	設定→一般設定→サイトアイコン	サイトのリンク貼り付け時に表示される。(通常はCocoonのアイコンになっている)
サイトアイコン	WordPress	外観→カスタマイズ→サイト基本情報→サイトアイコン	
サイドメニュー	WordPress	外観→カスタマイズ→ウィジェット	必要に応じてサイドバーのブロックの削除を行う
追加PHP	WordPress	外観→テーマエディター→右側のテーマのための関数	画面右側から「テーマのための関数(functions.php)」 add_filter('the_title', 'titlelimitchar'); function titlelimitchar(\$title) { if ((mb_strlen(\$title) > 10) && (is_front_page())) { \$title = mb_substr(\$title,0,10) . "..."; } return \$title; }
カテゴリー	WordPress	投稿→カテゴリー	記事のカテゴリーを 入力する 。ここで入力されたカテゴリーはサイドメニューに表示される 。
記事にタグを付けるCSS	WordPress	外観→カスタマイズ→追加CSS	.entry-card-thumb .cat-label { top: 3%; left: -10px; padding: 1px 10px 1px 10px; border: 0; line-height: 1.8; overflow: visible; font-size: 0.7em; }
コメント入力をやめる	WordPress	設定→ディスカッション	デフォルトの投稿設定の全てのチェックを外す。
新着記事はサムネール付	WordPress	外観→ ウィジェット	新着記事表示はデフォルトのものから変更、表示数は3個
スキン	Cocoon設定	スキン	サムライブルー(無印)
作成者削除	Cocoon設定	本文→投稿者関連情報	投稿者名のチェックを外す
SNSシェアをやめる	Cocoon設定	SNSシェア	"メインカラムトップシェアボタンを表示"のチェックを外す
SNSフォローをやめる	Cocoon設定	SNSフォロー	"本文下のフォローボタンを表示する"のチェックを外す
コメント入力をやめる	Cocoon設定	投稿→コメント設定	"コメントを表示する"のチェックを外す。(かなり下の方にある)
広告設定	Cocoon設定	広告→広告設定	"全ての広告を表示"のチェックを外す "アドセンス広告の表示"のチェックを外す
関連をやめる	Cocoon設定	投稿→関連記事設定	"関連記事を表示する"のチェックを外す
記事に枠をつける	Cocoon設定	インデックス→枠線の表示	"カードの枠線を表示する"にチェックをつける
ホームイメージ	Cocoon設定	OGP→ホームイメージ	
記事にアイキャッチ非表示	Cocoon設定	画像→本文上にアイキャッチを表示する	"本文上にアイキャッチを表示する"のチェックを外す